

- ? \_\_\_\_\_ gibt eine Kurzübersicht aller Befehle aus.
- ADresse <Name> \_\_\_ Gibt User-Adresse aus, sofern freigegeben.  
AD JA / NEIN ... eigene Adresse zur Abfrage freigeben/sperrern.
- ANSAGE \_\_\_\_\_ eigener Ansagetext wird ausgegeben.  
ANSAGE /Text ... Eingabe einer Ansage.  
ANSAGE / ..... Ansagetext wieder loeschen.  
ANSAGE \* ..... Zeigt alle definierten Ansagen an.  
ANSAGE <Name> .. Ansage anderer User nachsehen.
- ANtworten \_\_\_\_\_ Antwort auf die zuletzt gelesene Nachricht.  
AN <Nr> ..... Antwort auf Nachricht Nr. xx
- ARchivieren <Nr> \_ Nachrichten aus Fach oder Brett archivieren.  
(Auch als PUNKTBEFEHL waehrend der Texteingabe).  
b\_treff <Nr> \_\_\_\_\_ zur Änderung der B.-Zeile.
- Brett <Name> \_\_\_\_\_ zum Umschalten auf ein BB.  
B \* ..... Zeigt alle existierenden B. an;  
B NEU ..... alle B., in die neue Nachrichten gesendet wurden;  
B + ..... naechstes B. mit neuen Nachrichten;  
B ++ ..... naechstes B., auch wenn dort keine neue Msgs vorliegen;  
B # ..... alle B.er mit neuen Msgs & Inhalt werden angezeigt;  
B <Name> <Inhaltsoption> -> s. Inhalt.
- DATEI \_\_\_\_\_ zeigt die zur Verfuegung stehenden Rubriken.  
DATEI <Name> ... Ausgabe der Textdatei "Dateiname" aus der Rubrik "BOX";  
DATEI <Rubrik> Aufruf des Datei-Systems; sofort in die ang. Rubrik:  
Im Dateisystem:  
ENDE ..... wieder in die Befehlsebene der Box  
? ..... Liste aller Befehle anzeigen  
HILFE ..... Hilfstext fuer das Dateisystem ausgeben  
HILFE <Befehl> Hilfstext fuer einen Befehl ausgeben  
INFO <Dateiname> Informationen ueber die angegebene Datei abrufen  
INHALT ..... Inhalt der aktuellen Rubrik ausgeben  
INHALT \* ..... Dito, aber mit kurzer Datei-Beschreibung  
INHALT \*\* ..... Dito, mit Absender Sendedatum und Info-Hinweis  
INHALT # ..... Inhalt aller Rubriken ausgeben  
INHALT NEU ..... Zeigt alle neuen (noch nicht freigegebenen) Dateien an  
INH <Archivname> Inhalt des Archives <Archivname> ausgeben  
RUBRIK ..... alle zur Verfuegung stehenden Rubriken ausgeben  
RUBRIK <Name> .. in die Rubrik <Name> wechseln  
LESEN <Dat.name> Textdatei aus der aktuellen Rubrik lesen  
LESEN ARCHIV ... Textdatei aus einem Archiv ('ARC'-Datei) lesen  
XLESEN <Dat.name> Datei mit Xmodem-Protokoll empfangen  
XLESEN ARCHIV .. Datei aus einem Archiv mit Xmodem empfangen  
SENDEN <Dat.name> Textdatei an die Mailbox senden  
XSENDEN <Dat.n.> Datei mit Xmodem-Protokoll an die Box senden
- Dialog \_\_\_\_\_ ZENTRALE zur Direkt-Kommunikation rufen.  
DIALOG SCHNELL ohne Kurzerklärungen. Common: '+' am Statement-Ende.  
Dialog Ende mit '.' oder NNNN.
- Ende \_\_\_\_\_ aus Brett ins Fach, aus Fach logout.  
E NEU ..... Ende mit Neu-Login.  
E \* ..... Logout aus Brett.

Gebrauch \_\_\_\_\_ Gibt eine kurze Gebrauchsanleitung aus.

Hilfe \_\_\_\_\_ Zeigt komplette Liste der Befehle, Synonyme und Stichworte.  
H <Befehl> ..... Hilfe zu einem bestimmten Befehl.  
H \* ..... Gibt alle vorhandenen Hilfstexte aus.

Inhalt \_\_\_\_\_ Zeigt Inhaltsverzeichnis Brett / pers. Fach an.  
I \* ..... alle Nachrichten werden angegeben.  
I \*\* ..... dito, mit Angabe Lesezaehler & absoluter Nachrichtennummer.  
I /<Stichwort> ..... Zeigt Eintraege an, in deren Betreff <Stichwort> vorkommt.  
I <Teilnehmer> ..... sucht Nachricht nach bekanntem Absender.  
I <Datum> ..... Nachrichten seit TT.MM.JJ oder TTMMJJ;  
auch: HEUTE, GESTERN, VORGESTERN.  
I ARCHIV ..... alle Nachrichten im pers. Archiv.  
I EU ..... Alle (e)ingetroffenen und (u)ngelesenen Msgs ausgeben.  
I EG ..... Alle (e)ingetroffenen, bereits (g)elesene Msgs ausgeben.  
I AU ..... Alle (a)rchivierten und (u)ngelesenen Msgs ausgeben.  
I AG ..... Alle (a)rchivierten, bereits (g)elesenen Msgs ausgeben.  
I L ..... Alle als geloescht markierten Nachrichten ausgeben.

KEennwort \_\_\_\_\_ Aendern des eigenen Kennwortes.

KONferenz \_\_\_\_\_ in K. schalten.  
.? ..... Uebersicht ueber die Konferenz-Befehle  
.E ..... Konferenz verlassen ( '.' genuegt auch)  
.H ..... Ausfuehrlicher Hilfstext fuer das Konferenz-System  
.K ..... Konferenzeinladung versenden  
.O ..... Online - wer ist im System?  
.N ..... Konferenzname aendern  
.T ..... Text an einen Teilnehmer versenden (vergl. HILFE TEXT)  
.W ..... Wer ist in der Konferenz?  
Alle Konferenzbefehle muessen am Beginn einer Zeile eingegeben werden.

LESEN \_\_\_\_\_ von Msgs  
\_ <Nr> ... <Nr> (max 14) Msgs in Folge lesen. <Nr> allein geht auch.  
L NEU ..... Zeigt Ihnen alle neuen Nachrichten an.  
L # ..... wie L NEU, aber alle neuen Msgs aus allen Brettern.  
L + ..... wie L NEU, aber Msgs werden nach und nach ausgegeben.  
L \* ..... Gibt alle Nachrichten im Brett/Fach aus.  
L SEIT <Datum> ..... alle Nachrichten aus B/F seit TT.MM.JJ oder TTMMJJ.  
L FRAGE <Ja>/<Nein> Toggle Loesch-Abfrage.  
L <Inh.option> <PC> ohne Stop lesen (tempoerär).

LOeschen <Nr> \_\_\_\_\_ Loeschen von Nachrichten.  
LO <Nr>...<Nr> ..... mehrere Nachrichten auf einmal loeschen.  
LO ALT ..... alle schon gelesenen Nachrichten im pers. F. loeschen.  
LO ARCHIV ..... loescht alle Nachrichten im Archiv (Status AU und AG).  
LO EG ..... loescht alle (e)ingetr. und (g)el. Nachrichten.  
LO AU ..... loescht im F. alle (a)rchivierten, (u)ngelesenen Nachrichten.  
LO AG ..... loescht im Fach alle (a)rch. und (g)elesenen Nachrichten.

Macro \_\_\_\_\_ max. 20 Zl a 70 Zch: alle Mbx-Kommandos o. Textteile. Befehle sind mit (;) voneinander zu trennen. Es koennen max. 100 M.s definiert werden. Ein M. kann anderes M. aufrufen. Beim Aufruf eines M. koennen bis zu 14 Parameter angegeben werden. P. sind beliebige Strings von max. 15 Zch Laenge. Im M. kann auf die P. durch %P.nr% (z.B. %1% fuer den 1. P.) zugegriffen werden. Außerdem folgenden Systemparameter:  
 - %ZEIT% - Die aktuelle Uhrzeit  
 - %DATEUM% - Das Datum  
 - %NAME% - Ihr Teilnehmername

M oder M \* ..... zeigt alle Macros an, die definiert sind.  
 M <M.name> <Par. 1> <Par. 2> ... <Par. 13> ->  
 Das M. <M.name> wird von der Mailbox ausgefuehrt.  
 <M.name> <Par. 1> <Par. 2> ... <Par. 14> -> M.namen aufzufuehren langt.  
 M SENDEN <M.name> .  
 M EINGEBEN .....  
 M AENDERN ..... M. veraendern oder ein neues M. eingeben.  
 M LESEN <M.name> ..  
 M ANZEIGEN <M.name> M. ausgeben lassen, ohne den Macro-Editor zu benutzen.  
 M LOESCHEN <M.name> M. loeschen.  
 M LOESCHEN \* ..... alle Macros loeschen.

Online \_\_\_\_\_ zeigt an, wer gerade in der Box ist.

PARAMeter \_\_\_\_\_ Parameter des eigenen Eintrages nach Belieben einstellen.  
 A) Adresse . . . . . : gesperrt  
 B) Bildschirmseitenhalt : aus  
 F) Frage nach Lesen . . : kommt  
 K) Kommandos nach Login : B N;I \*  
 R) Rechnertyp . . . . . : MSDOS-Kiste  
 U) Umlautsimulator . . : aus  
 V) VT100-Emulation verw.: ja  
 N) Nachrichtenkopf. . . : kurz  
 E) Konferenzeinladung . : erlaubt  
 H) Erweiterte Hilfe . . : an

PRogramm \_\_\_\_\_ gibt externe Prgs aus, die ausfuehrbar sind.  
 PR <Prgrname> ... angegebenes Programm aufrufen.

Ruecknahme \_\_\_\_\_ abgeschickte, ungelesene Msg zuruecknehmen.  
 R <Empfaenger> Uebersicht ueber alle verschickten, ungelesenen Msgs.  
 R \* ..... alle Nachrichten, die ungelesen in F/B's liegen.

RUECKSenden <Nr> \_ Annahme einer Nachricht verweigern.

Senden \_\_\_\_\_ Nachrichten an Teilnehmer / Brett schicken.  
 S <Empfaengerliste> </Betreff> senden an Verteiler (max. 14 Leute);

SPruch <Anz.Sp.> \_ einen Random-Spruch abrufen.

STatus <Param.> \_\_\_ ausfuehrl. Status-Info ueber die Bereiche der Mailbox.  
 Parameter:  
 Nachrichten - fuer die Nachrichten-Uebersicht  
 BRetter - fuer die Bretter-Statistik  
 Teilnehmer - fuer die Teilnehmerinformationen  
 BEfehle - fuer die Befehlsstatistik  
 SYStem - fuer die Systemstatistik

SUchen </Suchtext> in F/B Volltext-Suchen. Gross-/Kleinschreibung unwichtig.

STellvertreter <Name> alle eingehenden Msgs an <Name> weiterleiten.  
 STE LOESCHEN ..... bin wieder da.

### Steuerzeichen

Ctrl-C Abbruch einer Funktion  
Ctrl-X ebenso  
ESC ebenso, jedoch nur an der Konsole  
Ctrl-N naechste Nachricht lesen (Nachricht ueberspringen)  
Ctrl-H letztes Zeichen loeschen (Backspace)  
Ctrl-X ganze Zeile loeschen  
Ctrl-P Eingabepuffer loeschen (Falls Schrott zur Box gesendet wurde)  
Ctrl-S Anhalten der Ausgabe  
Ctrl-Q Fortfuehren derselben

Teilnehmer \_\_\_\_\_ Liste aller Teilnehmer der eigenen Benutzergruppe.  
T \* ..... Dito, & Rechnertyp des Teilnehmers.  
T </Rechner> .... Suche Liste nach Angabe spezifiziert.  
T HEUTE ..... alle T., die heute Verbindung mit der Mailbox hatten.  
T SEIT <Datum> .. Alle T. seit TT.MM.JJ oder TTMMJJ, GESTERN, VORGESTERN.

TELex \_\_\_\_\_ zum Senden von Telexen.  
TEL <Telexnummer> <Kennung> <Netzbezeichnung> -> Zl. max. 60 Zeichen.

!\_Xt <Portnummer> <Zu sendender Text>: einzeiligen Text an Teilnehmer senden.

VERTeiler \_\_\_\_\_ zeigt alle Verteiler an. Eigener V. via Zentrale.  
VERT <Vert.name> listet alle Teilnehmer im angeg. Verteiler auf.

Verzeichnis \_\_\_\_\_ Kurzbeschreibung der User.  
V SENDEN ..... eigenen Verzeichnis-Eintrag (max. 255 Zch.) einspeisen.  
V LOESCHEN ..... eigenen Verzeichnis-Eintrag loeschen.  
V \* ..... zeigt alle definierten Verzeichnis-Eintraege an.  
V <Teilnehmer> nachsehen, ob ein Teilnehmer einen V.-Eintrag definiert hat.  
V /<Suchbegriff> alle Verzeichnis-Eintraege, in denen der Suchbegriff vorkommt

Weiterleiten <Nr> <Empfaenger> Msg an jemand anderen weiterleiten.

Wiedervorlage \_\_\_\_ Nachricht zur WI archivieren.  
WI <Nr> <TT.MM.JJ> Msg Nr. x zur WI am TT.MM.JJ archivieren.

Zaehler \_\_\_\_\_ gibt kurze Statistik.  
Z KONTO ..... Ueberblick ueber Gebuehren und Gutschriften des Accounts.

ZEit \_\_\_\_\_ Abfrage der Systemzeit und des Systemdatums.

---

### Die wichtigsten BEFEHLE auf einen Blick:

---

?	Hilfe	Gebrauch	ANTRag
Brett	Inhalt	Lesen	Senden
Loeschen	Antworten	ARchivieren	WEiterleiten
RUEcknahme	RUECKSenden	BEtreff	SUchen
Wiedervolage	STellvertreter	Ende	Teilnehmer
ADresse	Kennwort	Verzeichnis	ANSage
PARAmeter	Status	ZAehler	VERTeiler
PRogramm	DATEI	SPRuch	Dialog
ZEit	Online		

---