

Das Menue ist vollstaendig Ziffern gesteuert. Ein Untermenue kann daher max. 9 Menuepunkte aufweisen. Was zunaechst als Nachteil aussieht, entpuppt sich bald zum Vorteil: Wenn Sie die 'Adresse' des Menuepunkts kennen, brauchen Sie einfach nur '*' + 'Adresse' eingeben und sie sind bereits an dem Punkt angelangt, zu dem Sie wollten. Wichtig ist dabei das Sternchen '*' vorweg! Sie werden feststellen, dass Sie - je weiter Sie in die Untermenues kommen - die jeweilige 'Adresse' des Untermenues bei der Eingabe voreingestellt bekommen. Lassen Sie sich dadurch nicht irritieren! Geben Sie einfach die Ziffer des gewuenschten Menuepunkts ein, gefolgt von <RETURN>. Wenn Sie merken, dass Sie in ein falsches Untermenue gekommen sind, brauchen Sie nur mit der BACKSP. oder DEL- Taste einmal zurueck zu gehen und nochmals <RETURN> zu druecken und Sie befinden sich wieder im vorhergehenden Menue.

Sie koennen noch einige Parameter einstellen, die dann (sofern Sie eingetragen sind) immer fuer Sie gueltig sind, bis Sie sie wieder aendern. Bitte waehlen Sie dazu *461 fuer Infos und *462 fuer das Einstellen der Parameter.

So, nun wuensche ich Ihnen viel Spass in der Box. Weitere Hinweise finden Sie unter *1?. Ralf (SysOp)

H A U P T M E N U E

- 1 Allgemeine Boxinfos
 - 2 Rechnerecken - Spielereien
 - 3 Oeffentliche Bretter
 - 4 Briefkasten & Persoenliches
 - 5 Programmecke (auch X-Modem)
 - 6 Aktuelles - Mailboxnummern - DFUE
 - 7 Verschiedenes aus aller Welt
 - 8 Multiuserfunktionen
 - 9 SysOp Ecke - Mail an SysOp
 - ? Gibt diese Liste aus
- Zeit System/Rest 2:05 / 57:55

(1-9, *, ?, 0=LOGOFF)
Deine Eingabe, POETRONIC >*3

Oeffentliche Bretter

- 1 Bretter lesen
 - 2 Bretter beschreiben
 - * Zurueck zum Hauptmenue
 - ? Gibt diese Liste aus
- Zeit System/Rest 2:17 / 57:43

(1-2, *, ?, 0=LOGOFF)
Deine Eingabe, POETRONIC >*31

Bretter lesen

- 1 Biete 26.08. 23:22
 - 2 Suche 08.09. 23:23
 - 3 Kontakte .. 08.09. 23:19
 - 4 Allgemeines 08.09. 23:26
 - 5 Nonsens ... 08.09. 23:22
 - * Zurueck zum Hauptmenue
 - ? Gibt diese Liste aus
- Zeit System/Rest 2:39 / 57:21

(1-9, *, ?, 0=LOGOFF)

Deine Eingabe, POETRONIC >*7

Verschiedenes aus aller Welt

- 1 Begegnung d. umstaendl. Art c't 4/88
 - 2 Pandimensionales Universum
 - 3 Konzerttermine by ROWUE
 - 4 Brief einer Ostfriesischen Mutter
 - * Zurueck zum Hauptmenue
 - ? Gibt diese Liste aus
- Zeit System/Rest 3:27 / 56:33

(1-4, *, ?, 0=LOGOFF)

Deine Eingabe, POETRONIC >*7 4

Briefkasten & Persoenliches

- 1 Persoenliche Briefe lesen
 - 2 Persoenliche Briefe schreiben
 - 3 Benutzerliste
 - 4 Eigenes Passwort aendern
 - 5 Eigene Mailbox loeschen
 - 6 Persoenliche Parameter einstellen
 - 7 Persoenliche Statistik
 - 8 Nachricht an Absender
 - 9 Neuer Benutzer werden (fuer GAESTE!)
 - * Zurueck zum Hauptmenue
 - ? Gibt diese Liste aus
- Zeit System/Rest 3:48 / 56:12

(1-9, *, ?, 0=LOGOFF)

Deine Eingabe, POETRONIC >*4 5

Programmecke (auch X-Modem)

- 1 X-Modem Programmbox
 - 2 Programmbemerkungen
 - 3 Upload von Dateien
 - 4 IBM - komp.
 - 5 Atari
 - 6 Commodore
 - 7 Andere
 - * Zurueck zum Hauptmenue
 - ? Gibt diese Liste aus
- Zeit System/Rest 4:04 / 55:56

(1-9, *, ?, 0=LOGOFF)
Deine Eingabe, POETRONIC >*42

Persoenliche Briefe schreiben
Uebersicht der Texteingabe-Befehle:

E<n> Eingeben (Einfuegen vor Zeile
A<n-n> Anzeigen (Zeile - Zeile)
L<n-n> Loeschen (Zeile - Zeile)
R<n> Ersetzen Zeile (bzw. nur <n>)
S Sichern/Schreiben Text
I Infos ueber den Editor
? gibt diese Uebersicht aus
Z zurueck zum Menue

MSG an SYSOP, max. Zeilen: 99
<E-A-L-R-S-I-?-Z>

Deine Eingabe, POETRONIC >I
Ueberspringen mit CTRL-C oder <ESC>

Dieser Zeilenorientierte Texteditor verfuegt ueber folgende Befehle:

E - Eingeben von Text, Einfuegen und Anhaengen.
A - Anzeigen (listen) des Textes.
L - Loeschen der Eingaben, Zeilenweise oder gesamt.
R - ersetzen einer Textzeile.
S - Sichern (wegschreiben) des Textes.
Z - Zurueck zum Menue (Ausstieg)

Die Eingaben werden mit beendet mit:
*END oder *end (allein am Anf. d. Zeile)
oder mit den Codes:
CTRL-C = ASCII 3 dez.
ESCAPE = ASCII 27 dez.

Mit CTRL-X = ASCII 24 dez. gelangen Sie zum Hauptmenue, ohne die
Eingabe gesichert zu haben.

Im Eingabe-Modus werden Sie gefragt, ob Sie eine vorbereitete Mail
senden wollen. Wenn sie diese Frage mit 'J' beantworten, ist das Echo
ausgeschl. alle Codes aber funktionieren. In diesem Modus (und nur
hier) ist der Editor in der Lage, Zeichen mit Hoechstgeschwindigkeit
zu empfangen. Bei Handeingaben geben Sie bitte 'N' an der Stelle ein.
Einfuegen (E mit Nr.) koennen Sie vor die benannte Zeilen-Nr. Die
folgenden Zeilen werden 'hochgeschoben'. Ist bereits ein Text im
Editor, wird die neue Eingabe an die letzte Zeile angehaengt. Anzeigen
und Loeschen funktioniert wie LIST und DELETE in Basic (mit Zeilen-
Nr., z.B. n - n; - n; n -). A ohne Nr. bewirkt die formatfreie Ausgabe
des Textes. Wenn Sie die Zeilen-Nr. mit sehen wollen, geben Sie bitte
A-99 ein. L ohne Nr. loescht den gesamten Text.

Einzelne Zeilen-Nr. koennen ersetzt werden mit R plus Nr. oder nur
durch Eingabe der betreffenden Zeilen-Nr. In diesem Modus koennen
Teile aus der Original-Zeile uebernommen werden, indem Sie 'TAB' oder
CTRL-I druecken. Dies geschieht Zeichenweise. Sie koennen zwischendrin
Zeichen einfuegen oder mit BACKSPACE (CTRL-H) loeschen und anschlies-
send, wenn noetig, mit dem kopieren aus der alten Zeile fortfahren.
Wenn Sie wieder mit dem Cursor an den linken Rand fahren, wird der
interne Zeichenzaehler wieder zurueckgesetzt. Ohne Eingabe eines
Zeichens wird die Zeile nicht geaendert, soll sie also geleert werden,
muss mindestens ein Space eingegeben werden. Bitte experimentieren Sie
um sich mit diesem nuetzlichen Befehl vertraut zu machen.